Manual de usuario para conexiones en red.

1. **WIN + R**

   En ejecutar escribir Control Userpasswords2.

   Manejo de usuarios y recursos compartidos.



Aquí podemos eliminar cuentas de usuario, modificar y agregar estas.

2. WIN +PAUSA

Propiedades del sistema



Realizamos cambios en:

- Nombre del equipo.
- Grupo de trabajo (Cambiar).


Cuentas de usuario
Usuarios
Opciones avanzadas
Propiedades de PC23\Equipo-B24
General
Pertenencia a grupos
Nivel de acceso que se concederá al usuario
Usuario estándar (Grupo de usuarios avanzados)
Los usuarios pueden cambiar muchas configuraciones del sistema e instalar programas que no afecten a los archivos del sistema de Windows.
Usuario restringido (Grupo de usuarios)
Los usuarios pueden utilizar el equipo y guardar documentos, pero no pueden instalar programas o cambiar la configuración del sistema.
Otros: Administradores
Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo o dominio
Aceptar
Cancelar
Aplicar
Rational Rose Enterpise E..
Papelera de reciclaje
ccsetup310
InfoStat

En propiedades del equipo:

- Seleccionamos la cuenta.
- La cuenta del equipo la configuramos como administrador.

3. WIN + R

En ejecutar escribir Control userpassword.

- Cuentas de Usuario (Configurar).



4. **WIN +control +R**
    - Conexiones de red.



En conexiones de red

- Propiedades
- Colocar PING de equipo en red.
  192.168. # de blog.# de equipo.
  Ejemplo:
  192.168.30.100 Como servidor.
  192.168.30.101


Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP)
General
Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si su red es compatible con este recurso. De lo contrario, necesita consultar con el administrador de la red cuál es la configuración IP apropiada.
Obtener una dirección IP automáticamente
Usar la siguiente dirección IP:
Dirección IP: 192 . 168 . 30 . 100
Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeterminada:
Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente
Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:
Servidor DNS preferido:
Servidor DNS alternativo:
Opciones avanzadas...
Aceptar
Cancelar

5. Desactivar firewall.

- Panel de control.
- Seleccionar FIREWALL DE WINDOWS.


Firewall de Windows
General
Excepciones
Opciones avanzadas
Su equipo no está protegido: active Firewall de Windows
Firewall de Windows ayuda a proteger su equipo al impedir que usuarios sin autorización obtengan acceso a su equipo a través de Internet o una red.
Activado (recomendado)
Esta configuración no permite que ningún origen externo se conecte al equipo, excepto aquéllos seleccionados en la ficha Excepciones.
No permitir excepciones
Seleccione esto cuando se conecte a una red pública en ubicaciones menos seguras, como por ejemplo aeropuertos. Recibirá un aviso cuando Firewall de Windows termine de bloquear los programas. Se omitirán las selecciones en la ficha Excepciones.
Desactivado (no se recomienda)
Evite usar esta configuración. Si desactiva Firewall de Windows, puede que este equipo sea más vulnerable a virus e intrusos.
¿Qué más debo saber acerca de Firewall de Windows?
Aceptar
Cancelar

6. Ejecutar CMD.

- IPCONFIG /ALL
- PING 192.168. # de blog.# de equipo
- Ejemplo:
  192.168.30.100


C:\WINDOWS\system32\CMD.exe
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Equipo-B24>IPCONFIG /ALL
Configuración IP de Windows
Nombre del host . . . . . : PC23
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo . . . . . : desconocido
Enrutamiento habilitado. . . . . : No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No
Adaptador Ethernet Conexión de área local :
Sufijo de conexión específica DNS :
Descripción. . . . . : Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Network C
onnection
Dirección física. . . . . : 00-22-64-B8-2B-C3
DHCP habilitado. . . . . : No
Dirección IP. . . . . : 192.168.30.100
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada :
C:\Documents and Settings\Equipo-B24>PING 192.168.30.102
Haciendo ping a 192.168.30.102 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.30.102: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.30.102: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.30.102: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.30.102: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.30.102:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
C:\Documents and Settings\Equipo-B24>_

7. Crear Unidad de red.

- Mi PC
- Clic derecho. Propiedades.
- Crear unidad de red.


Conectar a unidad de red
Windows puede ayudarle a conectarse a una carpeta compartida de red y a asignar una letra de unidad a la conexión para que pueda obtener acceso usando Mi PC.
Especifique la letra de unidad para la conexión y la carpeta a la que desea conectarse:
Unidad: Y:
Carpeta:
Examinar...
Ejemplo: \\servidor\recurso_compartido
Conectar de nuevo al iniciar sesión
Conectar usando otro nombre de usuario.
Suscribirse a almacenamiento remoto o conectarse a un servidor de red.
< Atrás
Finalizar
Cancelar

8. WIN +E

- Mis sitios de red.
- Toda la red.
- Red de configuración de Windows.
- Seleccionar grupo de trabajo.
- Observar equipos en red.

9. Agregar impresora.

- Inicio.
- Seleccionar impresora y fax.
- Agregar nueva impresora
- Seleccionar nombre de impresora.
- Agregar.
- Configurar que trabajara en red.
- Aceptar.
- Finalizar.


Impresoras y faxes
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Atrás Búsqueda Carpetas Sincronización de carpetas
Asistente para agregar impresoras
Éste es el Asistente para agregar impresoras
Este asistente le ayuda a instalar una impresora o a realizar conexiones entre ellas.
Si tiene una impresora Plug and Play conectada a través de un puerto USB (o algún otro puerto de conexión instantánea como IEEE 1394, de infrarrojos, etc.), no necesita utilizar este asistente. Haga clic en Cancelar para cerrar el asistente y luego conecte el cable de la impresora en su equipo, o ubique su impresora en dirección al puerto de infrarrojos de su equipo, y enciéndala. Windows instalará automáticamente la impresora.
Haga clic en Siguiente para continuar.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar
Mi PC
Detalles
Enviar a OneNote 2007
Microsoft Office Document Image Writer
Microsoft XPS Document Writer
PRODUCCION

10. Configurar mensajes en red.

- Ejecutar CMD.
- Escribir services.MSC
- Seleccionar Mensajero en la lista
- Seleccionar Manual.
- Aplicar.
- Iniciar.
- Aceptar.







11. Enviar mensajes en red.

- Ejecutar
- NET SEND
- Hacer PING con la computadora red que recibirá el mensaje.
  Ejemplo:
  NET SEND 192.168.30.101.
- ENTER.